


iPhone のメールアプリにメールアカウントを設定する方法

このマニュアルでは IMAP の設定をご案内しています。
POP で設定する場合は、IMAP を選択する箇所を [POP] で設定ください。


1. インターネットに接続し、「設定」>「アプリ」>「メール」の順にタップします。



2. [メール] 画面が表示されます。
[アカウントを追加] をタップします。



3. [アカウントを追加] 画面が表示されます。
[その他] をタップします。



4. [その他] 画面が表示されます。
[メールアカウントを追加] をタップします。




5. [新規アカウント] 画面が表示されます。
メールアドレスとパスワードを入力します。
「次へ」と表示されたら「次へ」をタップし、
アカウントが検証されるまで、しばらく待ちます。



名前	メール送信時に送信者として相手に通知される名前を入力
メール	メール設定情報シートの [メールアドレス] を参照
パスワード	メール設定情報シートの [パスワード] を参照
説明	受信トレイやアカウントの一覧に表示されるアカウント名を入力

6. 画面が更新されます。
[IMAP] をタップします。



7. 設定情報を入力してください。



ホスト名	メール設定情報シートの [受信サーバ] [送信サーバ] の [設定値] を参照
ユーザ名	メール設定情報シートの [ユーザー名] を参照
パスワード	メール設定情報シートの [パスワード] を参照

8. [アカウント] 画面に戻ります。
新しく作成したアカウントをタップします。



9. アカウント情報の画面が表示されます。
[送信メールサーバ] の [SMTP] をタップします。



10. [SMTP] 画面が表示されます。
[プライマリサーバ] をタップします。



11. プライマリサーバの設定画面が表示されます。
以下の表を参照して各項目を設定し、[保存] を
タップします。

ホスト名	メール設定情報シートの [受信サーバ] [送信サーバ] の [設定値] を参照
ユーザ名	メール設定情報シートの [ユーザー名] を参照
パスワード	メール設定情報シートの [パスワード] を参照


12. [SMTP] 画面に戻ります。
もう一度プライマリサーバをタップしてください。
下記の表を参照して項目を確認してください。

サーバ	オンにする
ホスト名	メール設定情報シートの [受信サーバ] [送信サーバ] の [設定値] を参照
ユーザ名	メール設定情報シートの [ユーザー名] を参照
パスワード	メール設定情報シートの [パスワード] を参照
SSLを使用	オンにする
認証	[パスワード] を選択
サーバポート	587

13. アカウント情報の画面に戻ります。
 [詳細] をタップします。



14. [詳細] 画面が表示されます。
 以下の表を参照して各項目を設定し、
 画面左上の戻るをタップします。



SSL を使用	オンにする
認証	[パスワード] を選択
サーバから削除	Web メールや他の端末でも同じメールを受信する場合は [しない] を選択
サーバポート	995 (POP) / 993 (IMAP)

15. アカウント情報の画面に戻ります。
 画面右上の [完了] をタップし、設定完了です。
 メールの送受信確認を行ってください。