


Thunderbird にメールアカウントを設定する方法


本マニュアルでの画面は「Thunderbird」を使用してご説明いたします。

1. Thunderbird を起動します。
2. 別のアカウントをセットアップの「メール」をクリックします。



3. [メール設定情報シート]に沿って以下の内容を入力して「手動設定」ボタンをクリックします。

あなたのお名前	メール送信時に、受取人側で表示される 《差出人の名前》を入力してください。
メールアドレス	メールアドレスを入力してください。
パスワード	パスワードを入力してください。



4. [メール設定情報シート]に沿って、以下の内容を入力して「完了」ボタンをクリックします。

【受信サーバー】

プロトコル ※1	POP3 または IMAP を選択してください。
パスワード	パスワードを入力してください。
サーバー	メール設定情報シートを参照してください。
ポート番号 (POP)	995
ポート番号 (IMAP)	993
SSL	SSL/TLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名 ※2	ユーザー名を入力してください。

【送信サーバー】

プロトコル	SMTP
パスワード	パスワードを入力してください。
サーバー	メール設定情報シートを参照してください。
ポート番号	587
SSL	STARTTLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名 ※2	ユーザー名を入力してください。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): 任意の名前 ⓘ

メールアドレス(E): メールアドレス ⓘ

パスワード(P): メールパスワード ⓘ

パスワードを記憶する(M)

受信サーバー 送信サーバー

プロトコル: POP3 SMTP

サーバー: 送受信メールサーバ名 送受信メールサーバ名 ▼

ポート番号: 995 587 ▼

SSL: SSL/TLS 接続の保護なし ▼

認証方式: 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証 ▼

ユーザー名: メールアドレス メールアドレス

[詳細設定\(A\)](#)

キャンセル(A) 再テスト(I) 完了(O)

※1 パソコンとスマートフォンなど複数台で使用する場合は、メインでメール利用する方を「POP」、サブでメールを利用する方を「IMAP」で選択してください。

※2 メールアドレスとユーザー名の情報は異なりますので、気をつけて入力してください

5. 以上で設定は完了です。
メールの送受信確認を行ってください。