

iPhone のメールアプリにメールアカウントを設定する方法

このマニュアルでは POP の設定をご案内しています。IMAP で設定する場合は、POP を選択する箇所を [IMAP] で設定ください。


1. インターネットに接続し、ホーム画面で [設定] をタップします。




2. [設定] 画面が表示されます。
[パスワードとアカウント] をタップします。



3. [パスワードとアカウント] 画面が表示されます。
[アカウントを追加] をタップします。



4. [アカウントを追加] 画面が表示されます。
[その他] をタップします。



5. [その他] 画面が表示されます。
[メールアカウントを追加] をタップします。



6. [その他] 画面が表示されます。



名前	メール送信時に送信者として相手に通知される名前を入力
メール	メール設定情報シートの [メールアドレス] を参照
パスワード	メール設定情報シートの [パスワード] を参照
説明	受信トレイやアカウントの一覧に表示されるアカウント名を入力

7. 画面が更新されます。
[POP] をタップします。




8. 画面が更新されます。



ホスト名	メール設定情報シートの [受信サーバ] [送信サーバ] の [設定値] を参照
ユーザ名	メール設定情報シートの [ユーザー名] を参照
パスワード	メール設定情報シートの [パスワード] を参照

9. [パスワードとアカウント] 画面に戻ります。
新しく作成したアカウントをタップします。



10. アカウント情報の画面が表示されます。
[送信メールサーバ] の [SMTP] をタップします。



11. [SMTP] 画面が表示されます。
[プライマリサーバ] をタップします。



12. プライマリサーバの設定画面が表示されます。
以下の表を参照して各項目を設定し、[完了] をタップします。



サーバ	オンにする
ホスト名	メール設定情報シートの [受信サーバ] [送信サーバ] の [設定値] を参照
ユーザ名	メール設定情報シートの [ユーザー名] を参照
パスワード	メール設定情報シートの [パスワード] を参照
SSL を使用	オンにする
認証	[パスワード] を選択
サーバポート	465

13. [SMTP] 画面に戻ります。
画面左上のアカウント名をタップします。



14. アカウント情報の画面に戻ります。
 [詳細] をタップします。



15. [詳細] 画面が表示されます。
 以下の表を参照して各項目を設定し、画面左上のアカウント名をタップします。



SSL を使用	オンにする
認証	[パスワード] を選択
サーバから削除	Web メールや他の端末でも同じメールを受信する場合は [しない] を選択
サーバポート	995 (POP) / 993 (IMAP)

16. アカウント情報の画面に戻ります。
画面右上の「完了」をタップし、設定完了です。
メールの送受信確認を行ってください。

